


Вязка бокоплава



1. На крючок (желательно изогнутый) наматываем свинцовую проволочку.
2. Затем фиксируем монтажную нить (оливковую или, как здесь - оранжевую) и, покрывая ей утяжеление (свинец), одновременно прикрепляем проволочку (здесь медную) для обмотки.
3. На монтажную нить наносим оливковый даббинг, а на созданную монтажной нитью подложку (здесь оранжевая, так как рачки на солнце дают похожий оттенок) наносим немного прозрачного лака.
4. Наматываем монтажную нить с даббингом на крючок, полностью закрывая намотанный свинец и фиксируем узловязом (двумя полуузлами).
5. Меняем монтажную нить (оранжевую на темно-зеленую или черную) и фиксируем полоску полиэтилена в месте, где будет головка мушки. Ширина полоски д.б. такой, чтобы при дальнейшей обмотке она покрывала спинку на половину (не более) длины окружности туловища (корпуса).
6. Аккуратно натягиваем (можно слегка смочить) пленку по спинке туловища вдоль спереди назад и начинаем ее прижимать с конца мушки ровными тугими (в меру) витками медной проволочки, создавая, таким образом, членистость туловища.
7. Монтажную нить фиксируем обмоткой, удаляем излишки проволочки и формируем конической формы головку мушки.
8. Отрезаем излишек пленки, оставляя кончик длиной 1,5-2 мм.
9. Аккуратно иголкой вычесываем ножки по всем членикам.